




Gérer les prismes dans Trimble Access

Ce document vous guidera dans la gestion de vos prismes pour votre station totale dans Trimble Access (2018 et +).





Tout d'abord, assurez-vous d'établir une communication avec votre station totale par radio, Bluetooth, WiFi ou câble USB. Appuyez ensuite sur l'icône du prisme en haut de l'écran.





Appuyez sur **EDIT** pour changer la configuration du prisme ou **AJOUTER** pour créer une autre définition de prisme.

The screenshot displays the 'Cibles' (Targets) management interface. At the top left, there is a back arrow and the title 'Cibles'. At the top right, there is a star icon. Below the title, there are four target cards arranged horizontally. The first card, labeled '360', is highlighted with a yellow border and contains a target icon, the value '360', 'PC +10.0mm', and a 'Target height' field with '0.000m'. The second card, labeled 'Target 2', contains a target icon, 'Target 2', 'PC +0.0mm', and a 'Target height' field with a question mark. The third card, labeled 'Target DR', contains a target icon, 'Target DR', 'PC +0.0mm', and a 'Target height' field with '0.000m'. The fourth card is empty and contains a plus sign. At the bottom of the interface, there is a dark blue bar with four buttons: 'Esc', 'Ajouter', 'Edit', and 'Accepter'. The 'Ajouter' and 'Edit' buttons are circled in red.



MODIFIER les paramètres de votre prisme. Appuyez sur ACCEPTER lorsque vous avez terminé.

← Target 2

Hauteur de Cible
0.300m

Type du Prisme
Custom

Constant du Prisme
0.0mm

Nom d'affichage
Peanut

Esc Accepter

Modifier la hauteur de votre Canne/prisme

Sélectionnez un prisme Trimble dans la liste ou utilisez un type personnalisé

Entrez la constante de prisme pour votre prisme personnalisé

Optionnelle : saisissez un nom d'affichage



Lors de la sélection d'un autre prisme que Prism 1 ou Target DR (par défaut), vous pourrez supprimer d'autres prismes.

The screenshot shows a mobile application interface titled "Cibles" (Targets). It features four target cards arranged horizontally. The first card, labeled "360", is highlighted with a yellow border and contains a prism icon, the value "360", "PC +10.0mm", and a "Target height" input field with "0.000m". The second card, "Target 2", has a circle icon, "Target 2", "PC +0.0mm", and a "Target height" input field with "?". The third card, "Target DR", has a red dot icon, "Target DR", "PC +0.0mm", and a "Target height" input field with "0.000m". The fourth card is empty with a "+" sign. At the bottom, a navigation bar contains buttons for "Esc", "Ajouter", "Supprimer" (circled in red), "Edit", and "Accepter".



Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561

cansel.support@cansel.ca

