



# Mise-à-jour de la SX10






Une mise-à-jour importante pour la SX10 est sortie cette semaine, soit la S2.2.38.

- Ayez avec votre SX10 une plateforme Windows 10 ayant [Trimble Installation Manager](#) (TIM). Il peut s'agir de votre TSC7, T10, Tablette Yuma-2, PC, etc.
- Branchez-y votre SX10 avec le fil Hirose-USB (peut être gris ou noir) dans le port de droite appelé COM sous la station.
- Il faut que votre SX10 soit allumée avec et ait batterie avec une charge d'au moins 50%.





- Ouvrez TIM et cliquez sur la SX10, puis suivez les étapes à l'écran. Choisissez la version la plus récente en haut à droite du TIM.





## Mise-à-jour de la SX10

- Profitez-en pour mettre à jour votre version de Trimble Access à la version la plus récente avec le TIM également.

En cas de problème, communiquez avec [le soutien](#).



Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

[E-Learning@Cansel.ca](mailto:E-Learning@Cansel.ca)

Support: 1.800.357.0561

[cansel.support@cansel.ca](mailto:cansel.support@cansel.ca)

